


아웃룩 2016/2019 세팅 매뉴얼



CONTENTS

메뉴를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

- * 메일플러그 메일과 Microsoft 사의 아웃룩 2016/2019 계정 연결을 위한 매뉴얼입니다.
- 메일플러그에서는 POP3와 IMAP 연동 방식을 모두 제공합니다.
- **Windows 운영체제에서 사용하는 Outlook App**에서는 POP3,IMAP 서비스를 제공하지 않습니다.

POP3/IMAP 설정 변경 03p ~ 05p

POP3 연동 06p ~ 13p

IMAP 연동 14p ~ 20p

★ POP3 / IMAP 의 차이

- POP3 : 연동된 기기(디바이스)에 데이터를 다운로드해 저장하는 방식으로, 받은 메일함만 연동됩니다.

* 아웃룩에서 발송, 삭제한 메일은 아웃룩에서만 확인, 삭제됩니다.

* 웹 메일에서 발송, 삭제한 메일은 웹 메일에서만 확인, 삭제됩니다.

- IMAP : 실시간 동기화되어 여러 기기(디바이스)에서 접속하여도 동일한 정보를 확인할 수 있으며, 모든 메일함이 클라이언트 프로그램(아웃룩, 썬더버드 등)에 연동됩니다.

* 아웃룩에서 발송, 삭제한 메일은 아웃룩과 웹 메일에서 동일하게 실시간 확인, 삭제됩니다.

* 웹 메일에서 발송, 삭제한 메일은 아웃룩과 웹 메일에서 동일하게 실시간 확인, 삭제됩니다.

* [아웃룩 자동 설정 프로그램](#)을 이용하여 자동으로 세팅할 수 있습니다.

* 프로그램 실행 전, 웹메일에 로그인하여 POP3/IMAP 설정을 "사용"으로 설정해 주세요!

(자동 설정 프로그램으로 계정 연결이 어려울 경우 매뉴얼을 참고하여 수동으로 연결해 주세요.)

STEP 01

서울과학기술대학교 웹메일 (<https://mail.seoultech.ac.kr>)으로 접속합니다.

* 메일플러그 메일 서비스는 크롬 브라우저에 최적화되어 있습니다.



서울과학기술대학교
SEOULTECH

아이디

비밀번호

아이디 저장 비밀번호 찾기

로그인



STEP 02

아웃룩에 연동할 계정의 아이디와 비밀번호를 입력한 후 로그인해 주세요.

 서울과학기술대학교
SEOULTECH

seoultech @seoultech.ac.kr

..... 

아이디 저장 비밀번호 찾기

로그인



STEP 03

환경 설정(톱니바퀴 모양) > 메일 설정 > POP3/IMAP 설정 순으로 메뉴를 클릭한 후 POP3/IMAP 설정이 사용으로 저장되어 있는지 확인해 주세요.



- POP3 으로 연동할 경우 POP3/SMTP 사용 설정을 "사용"으로 선택 후 저장

POP3/SMTP 설정

POP3/SMTP 사용 설정	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 사용 안 함
POP3/SMTP 설정 정보	<ul style="list-style-type: none"> · POP3 서버 이름 : zmpop3.mailplug.com · SMTP 서버 이름 : zmsmtpl.mailplug.com · 아이디 : 사용자 메일주소 · POP3 포트 : 995, 보안연결(SSL)필요 · SMTP 포트 : 465, 보안연결(SSL)필요 · 비밀번호 : 사용자 비밀번호
<input checked="" type="button" value="저장"/> <input type="button" value="취소"/>	

- IMAP 으로 연동할 경우 IMAP/SMTP 사용 설정을 "사용"으로 선택 후 저장

IMAP/SMTP 설정

IMAP/SMTP 사용 설정	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 사용 안 함
IMAP/SMTP 설정 정보	<ul style="list-style-type: none"> · IMAP 서버 이름 : zmimap.mailplug.com · SMTP 서버 이름 : zmsmtpl.mailplug.com · 아이디 : 사용자 메일주소 · IMAP 포트 : 993, 보안연결(SSL)필요 · SMTP 포트 : 465, 보안연결(SSL)필요 · 비밀번호 : 사용자 비밀번호
<input checked="" type="button" value="저장"/> <input type="button" value="취소"/>	


* 최초 계정 생성 시 "사용"으로 설정되어 있습니다.

* 보안 강화를 위해 30일간 POP3/IMAP 사용 기록이 없을 경우 "사용 안 함"으로 자동 전환됩니다.

STEP 01 아웃룩 2016 / 2019 프로그램을 실행한 후 좌측 상단의 **파일** 을 클릭해 주세요.

* POP3 연동 방식은 메일플러그 웹메일의 **"받은 메일함"** 만 연동됩니다.

아웃룩에서 **"보낸 메일"**은 메일플러그 웹메일의 **"보낸 메일함"**에서 확인이 불가하니 이 점 유의해 주세요.




STEP 02 정보 > 계정 추가 의 순으로 클릭해 주세요.



STEP 03 전자 메일 주소에 아웃룩과 연동할 고객님의 웹메일 주소를 입력해 주세요.
고급 옵션 을 클릭한 후 내 계정을 수동으로 설정합니다. 를 클릭(체크)해 주세요.



STEP 04 POP 을 클릭해 주세요.



STEP 05

POP 계정 설정 입력 창에 아래와 같이 입력해 주세요.

POP 계정 설정

seoultech@seoultech.ac.kr (본인이 아닌가요?)

받는 메일

서버 포트

이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인 필요

보내는 메일

서버 포트

암호화 방법

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인 필요

메시지 배달

기존 데이터 파일 사용

뒤로 이동

받는 메일

서버 : zmpop3.mailplug.com

포트 : 995

이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 : 체크

보내는 메일


서버 : zsmtp.mailplug.com

포트 : 465

암호화 방법 : SSL/TLS

STEP 06

아웃룩과 연동할 웹메일 주소의 암호를 입력한 후 연결 버튼을 눌러 주세요.




POP 계정 설정
seoultech@seoultech.ac.kr (본인이 아닌가요?)

암호

뒤로 이동 연결

STEP 07

하단의 완료 버튼을 클릭하여 설정을 종료해 주세요.



Outlook

계정을 추가했습니다.

POP
seoultech@seoultech.ac.kr

다른 전자 메일 주소 추가
전자 메일 주소 다음

고급 옵션 ^


내 계정을 수동으로 설정합니다.

내 휴대폰에서도 Outlook Mobile 설정

완료


STEP 08

연결된 계정을 확인한 후, 좌측 상단의 파일을 클릭해 주세요.




STEP 09

계정 설정을 클릭해 주세요.




STEP 10

연결된 계정을 더블클릭해 주세요.



STEP 11

POP 계정 설정 창에 아래와 같이 입력한 후 다음 버튼을 눌러 계정 설정 업데이트를 완료해 주세요.



이름 : 아웃룩에서 사용할 고객님의 이름이나 회사명을 입력해 주세요.

서버에서 메시지 복사본 저장 : 체크

다음 기간 후에 서버에서 제거 : 체크 해제


* “서버에 메시지 복사본 저장” 을 체크하지 않거나 “다음 기간 후에 서버에서 제거” 항목이 체크되어 있을 경우 메일 서버에서 원본이 삭제되니 유의해 주세요.

* POP3 최초 연동 시, 최근 2주 치(15일)의 받은 메일만 연동됩니다.
전체 메일 연동이 필요한 경우 메일플러그 고객센터 내 [1:1 상담](#)을 접수해 주세요.

* 아웃룩 계정 추가 시 오류가 발생하는 경우 아래 링크를 참고해 주세요.

[아웃룩 계정 연결 오류 발생 시 참고 매뉴얼](#) [기](#)

STEP 01 아웃룩 2016 / 2019 프로그램을 실행한 후 좌측 상단의 **파일** 을 클릭해 주세요.




STEP 02 정보 > 계정 추가 의 순으로 클릭해 주세요.



STEP 03


전자 메일 주소에 아웃룩과 연동할 고객님의 웹메일 주소를 입력해 주세요.

고급 옵션 을 클릭한 후 내 계정을 수동으로 설정합니다. 를 클릭(체크)해 주세요.



STEP 04

IMAP 을 클릭해 주세요.



STEP 05

IMAP 계정 설정 입력 창에 아래와 같이 입력한 후 다음을 클릭해 주세요.

받는 메일

서버 : zmimap.mailplug.com

포트 : 993

이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 : 체크

보내는 메일


서버 : zsmtp.mailplug.com

포트 : 465

암호화 방법 : SSL/TLS


STEP 06

아웃룩과 연동할 웹메일 주소의 암호를 입력한 후 연결 버튼을 눌러 주세요.




STEP 07

하단의 완료 버튼을 클릭하여 설정을 종료해 주세요.




STEP 08

연결된 계정을 확인한 후, 좌측 상단의 파일을 클릭해 주세요.




STEP 09

계정 설정을 클릭해 주세요.




STEP 10

연결된 계정을 더블클릭해 주세요.



STEP 11

IMAP 계정 설정 창에 아래와 같이 입력한 후 다음 버튼을 눌러 계정 설정 업데이트를 완료해 주세요.



이름 : 아웃룩에서 사용할 고객님의 이름이나 회사명을 입력해 주세요.

* 아웃룩 계정 추가 시 오류가 발생하는 경우 아래 링크를 참고해 주세요.
[아웃룩 계정 연결 오류 발생 시 참고 매뉴얼](#)